

## Configuración y Activación del Backup

Abrir los Servicios de Windows y localizar "Agente SQL Server (MSSQLSERVER)":




Click derecho sobre él y click en "Iniciar"...


Click derecho sobre él y click en "Propiedades". Modificar el tipo de inicio: debe ser "Automático":




Ir a SSMS > Explorador de Objetos y comprobar que el "Agente SQL Server" esté iniciado/activado:




Ir a: Explorador de Objetos, abrir la carpeta "Administración", click derecho sobre "Planes de Mantenimiento"...




... y hacer click en "Asistente para planes de mantenimiento":




Se abre la ventana "Asistente para planes de mantenimiento" y hacemos click en Siguiente:




Aparecerá la siguiente pantalla, donde debemos colocar un nombre, una descripción y seleccionar la opción de "Una sola programación para todo el plan o ninguna programación"... Luego, click en "Cambiar..."




Se abre una nueva ventana, donde debemos indicar cosas como la frecuencia y la frecuencia diaria, pero siempre tipo de programación <u>periódica</u> y <u>sin fecha de finalización</u>:




Vuelve a aparecer esta ventana, donde solamente debemos hacer click en Siguiente:




Debemos tildar la opción "Copia de seguridad de la base de datos (completa)":




Aparece otra ventana, donde solamente hacemos click Siguiente:



## Aparece una nueva ventana:




En la solapa "General", debemos indicar esto:



Aceptar


En la solapa Destino, debemos cambiar la carpeta donde querramos guardar las copias de seguridad:




Luego, click en "Siguiente >":




Nos aparece esta ventana, donde destildamos la primera opción de escritura de informes en un archivo de texto...



En esta ventana ponemos solamente "Finalizar"




El backup fue creado satisfactoriamente:



En el Explorador de Objetos, todavía no aparece el plan recién creado:

Planes de mantenimiento


Para que aparezca dicho plan, hay que actualizar los Planes de Mantenimiento (click derecho > Actualizar):




Ahora sí aparece el plan creado:



Ejecutamos el plan (click derecho sobre el plan > Ejecutar)...



## La ejecución es satisfactoria:



Comprobar que se van creando los archivos...