
Instalación del SQL Server

Al abrir el archivo SQL 2019 - SSEI - Dev. exe (link de descarga: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866662) se abrirá la siguiente ventana... Luego, hacemos click en Personalizado:




Aparece esta ventana y hacemos click en Instalar:




Luego de instalarse...




...Se abre esta nueva ventana y hacemos click en Instalación:




Click en "Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente":




Se abre una nueva ventana y, en Clave de producto, ponemos Developer:



Aceptamos términos y condiciones:




Pese a aparecer el Firewall de Windows como advertencia, podemos hacer click en Siguiente de todas maneras:




Siguiente >

Tildamos "Servicios de motor de base de datos" y click en Siguiente:



Siguiente >


Seleccionar "Instancia Predeterminada" y click en Siguiente:



Siguiente >

ESTO ES DISTINTO RESPECTO DEL VIDEO ORIGINAL


Elegimos "Modo de autenticación de Windows":



Agregamos el usuario actual...

Agregar usuario actual


Ahora, el cuadro con los administradores de SQL Server se muestra así:



Luego, click en Siguiente:


Siguiente >

Se nos muestra lo que se va a instalar y hacemos click en Instalar:




Instalar

Instalación de SQL Server terminada:



Instalación del SSMS (SQL Server Management Studio)

Luego de abrir <u>como administrador</u> el archivo SSMS-Setup-ESN.exe (el cual puede ser descargado desde este link: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2168063&clcid=0x40a) se abrirá la siguiente ventana, donde podremos elegir la carpeta de instalación. Luego, click en "Instalar":




Instalado, aparecerá esta ventana y hacemos click en "Cerrar":



Instalación de la base de datos

Abrir el SSMS y conectarse al servidor así:



Abrir el archivo script COMPLETO v1.0.sql, e ir ejecutándolo por partes...

Instalación de la aplicación de escritorio

Asegurarse de que no esté instalada una versión previa.

Ejecutar como administrador el archivo setup.exe ...